

# nero

## 7 PREMIUM

برنامج نسخ وإنتاج الاسطوانات المدمجة



المركز الرئيسي : 11 شارع د/ محمد نافت - محطة الرمل - الإسكندرية

تليفون وفاكس : 4838326 (03) (+2)

موبايل : 0101634294 (+2) - 0123357844 (+2)

Email: info@egyptbooks.net

URL: www.egyptbooks.net

محمد نزيه محمد

Email: Moh\_Nazeeh@hotmail.com



وزیر اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

الله اعلم  
الخط

حقوق النشر والطبع محفوظة © 2007

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو اختزان مادته العلمية أو نقله بأي طريقة كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو تسجيل محتوياته على أسطوانات مضغوطة (CD) سواء بصورة نصية أو بالصوت دون موافقة كتابية من الناشر ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية .

رقم الإيداع

2005/20695

التقييم الدولي


977-17-2768-0

## مقدمة


برنامج Nero 7 Premium يعد من أفضل وأشهر البرامج في مجال نسخ وإنتاج الاسطوانات بمختلف أنواعها ولا شك أن استخدامه مهم وضروري لكل من يمتلك وحدات لنسخ الاسطوانات مثل CD R/W و DVD R/W ولهذا فقد حرصت على تخصيص كتيب يمد المبتدئين بالمعلومات الأساسية التي يبحثون عنها عند استخدامهم البرنامج .

## تشغيل البرنامج

يمكنك تشغيل البرنامج عن طريق النقر المزدوج على أيقونة

البرنامج  بسطح المكتب .

وعلى الفور ستظهر لك نافذة البرنامج الرئيسية كما بالشكل التالي :




## نسخ الملفات من القرص الصلب إلى الأسطوانة


هناك عدة طرق لنسخ الملفات من القرص الصلب إلى الأسطوانة ولعل أشهر هذه الطرق هي استخدام الخيار Data CD من نافذة الخيارات السريعة المسماة بـ Nero Express وسوف نتعرف في الخطوات التالية على كيفية عمل نسخة من بعض الملفات المخزنة على أحد أقسام القرص الصلب وحرقها على أسطوانة CD فارغة.


1. قم بتشغيل البرنامج الرئيسي Nero StartSmart ثم توجه إلى التبويب Backup ومنه اختر Burn Image to Disc كما هو واضح


من الشكل التالي :




2. ستظهر مباشرة نافذة الخيارات السريعة Nero Express كما بالشكل التالي :






3. قم بالضغط  على الخيار الأول Data CD والموضح بالشكل السابق ثم لاحظ ظهور النافذة التالية :





4. قم بإضافة الملفات التي تريد نسخها على الأسطوانة وذلك عن طريق النقر  على المفتاح Add بأعلى يمين النافذة السابقة ولاحظ ظهور المستطيل التالي :



5. قم بتحديد أماكن الملفات بالقرص الصلب  لديك ثم أضغط  مفتاح Add ليتم إضافتها إلى نافذة البرنامج استعداداً لحرقها على اسطوانة فارغة .

6. بعد الانتهاء من إضافة جميع الملفات المراد حرقها على أسطوانة فارغة عليك بالضغط  على مفتاح Close وذلك للعودة إلى نافذة البرنامج مرة أخرى ولاحظ ظهور أسماء الملفات المضافة بها كما بالشكل التالي :




7. أضغط  مفتاح Next لينقلك البرنامج إلى نافذة أخرى تطلب

منك تحديد أسم وحدة التسجيل التي سيتم النسخ عليها فقم باختيار

الوحدة المختصة بذلك سواء كانت الـ CD R/W أو الـ DVD R/W

لاحظ الشكل التالي :




8. قم باختيار أسم لهذه الأسطوانة إذا رغبت في ذلك ولاحظ أن

الاسم الافتراضي الذي يقترضه البرنامج هو : [My Disc] ويمكنك

تغيير هذا الاسم إلى الاسم الذي تريده وذلك عن طريق وضع مؤشر

الكتابة في خانة: Disc name بالنافذة الحالية وكتابة الاسم الجديد


- لاحظ الشكل التالي :



9. قم بوضع علامة ✓ أمام الخيار التالي :

☐ Allow files to be added later (multisession disc)

وذلك إذا رغبت في أن يُسمح مستقبلاً بإضافة المزيد من الملفات إلى الأسطوانة بعد الانتهاء من عملية الحرق .


10. انقر  مفتاح Burn لتبدأ الخطوات التنفيذية لعملية النسخ وستلاحظ فتح باب وحدة التسجيل CD or DVD R/W والمطالبة بإدخال الأسطوانة الفارغة .

11. قم بإدخال الأسطوانة الفارغة في مشغل وحدة التسجيل ثم أنتظر حتى تتم عملية النسخ .





12. بعد انتهاء البرنامج من عملية النسخ والحرق على الأسطوانة ستلاحظ ظهور الرسالة التالية :



13. تخبرك هذه الرسالة باكمال عملية النسخ فأضغط مفتاح OK ثم أضغط مفتاح Next من نافذة البرنامج الحالية ليتم فتح باب مشغل وحدة التسجيل مرة أخرى والحصول على الأسطوانة بعد أن تمت عملية نسخها بنجاح .

#### ملاحظات :


- يجب ألا يزيد الحجم الإجمالي للملفات المراد حرقها على أسطوانة فارغة عن الحجم المسموح به وهو 700 ميجا بايت للأسطوانة العادية .

- بعد حرق الأسطوانة ونسخ الملفات إليها تصبح غير قابلة للتعديل في محتويات ملفاتها إلا إذا قمت بعمل نسخة من الأسطوانة وحفظها بجهازك .
- ترتبط سرعة النسخ إلى الأسطوانات بسرعة المعالج Processor فكلما كانت سرعته أعلى كلما كانت سرعة النسخ أفضل .
- تحتاج عملية النسخ من القرص الصلب إلى الأسطوانة إلى مساحة فارغة بالقسم المثبت عليه نظام التشغيل لا تقل عن 700 ميجا بايت .


### نسخ الملفات من أسطوانة إلى أخرى

يمكنك نسخ جميع ملفات أسطوانة ما إلى أسطوانة أخرى فارغة وذلك وفق الخطوات التالية :

1. قم بالضغط  على الخيار Copy CD وذلك من التبويب الرئيسي Backup كما بالشكل التالي :



2. ستظهر لك النافذة التالية :



3. قم بتحديد وحدة الـ CD Rom وذلك من الخانة Source drive ثم

قم بتحديد وحدة الـ CD R/W وذلك من الخانة Destination drive

حيث أن :

✓ Source drive : تعني الوحدة المصدر التي سيتم نسخ

الملفات منها .

✓ Destination drive : تعني الوحدة المقصودة التي سيتم

نسخ الملفات إليها .


4. قم بوضع الأسطوانة المراد نسخها ( الممتلئة بالبيانات ) في وحدة الـ

CD Rom ثم قم بتحديد عدد النسخ المطلوبة وذلك من الخانة

Number of Copies ثم اضغط  مفتاح Copy أسفل يمين نافذة

البرنامج .

5. ستلاحظ فتح باب وحدة الـ CD R/W ومطالبتك بإدخال الأسطوانة الفارغة بها فقم بذلك على الفور وتوقف عن ممارسة أى نشاط على الجهاز لحين الانتهاء من عملية النسخ .



6. بعد الانتهاء من نسخ الملفات من الأسطوانة المصدر إلى الأسطوانة الفارغة ستظهر لك الرسالة التالية :



7. اضغط مفتاح OK للعودة إلى نافذة البرنامج ثم اضغط مفتاح Next ولاحظ فتح كل من باب وحدة الـ CD Rom وباب وحدة الـ CD R/W فى آن واحد !
8. قم بإخراج الأسطوانة المصدر والأسطوانة التى تم نسخها من المشغلات الخاصة بهم وبهذا نكون قد انتهينا من عملية النسخ .

### تنذير :

لا تقم بتحريك جهاز الكمبيوتر بأى حال من الأحوال أثناء عملية النسخ وأمتنع تماماً عن ممارسة أى نشاط على جهازك أثناء هذه العملية حتى لا يؤدي ذلك إلى فشل العملية وظهور رسائل خطأ error كما بالشكل التالي :

1:07:21 PM Burn process started at 52x (7,800 KB/s)  
1:09:17 PM ASUS CRW-5232AS  
Write error  
1:09:24 PM Burn process failed at 52x (7,800 KB/s)

### ملاحظات :

- من الضروري التأكد من خلو الأسطوانة المصدر من الفيروسات والديدان قبل عملية النسخ حفاظاً على جهازك .
- ينبغي أن تكون الأسطوانة المصدر خالية من الأخطاء والعيوب حتى لا تفشل عملية النسخ إلى الأسطوانة الأخرى .
- تعتمد طريقة النسخ هذه على توافر وحدتين لتشغيل الاسطوانات الليزرية بجهازك أحدهما يجب أن تكون CD R/W .

### إنشاء ملف Image من محتويات أسطوانة وحفظه بجهازك

ملف الـ Image هو عبارة عن ملف تصويرى يقوم بتجميع كافة ملفات الأسطوانة وحفظها في ملف واحد له امتداد خاص ويحتوى هذا الملف داخله


على صورة طبق الأصل من محتويات الأسطوانة ومن أمثلة الامتدادات الشائعة لهذا الملف :

.iso , .nrg , .cue

وإذا تحدثنا عن الفائدة من إنشاء ملفات ال Image فسنرى أنها تفيدنا كثيراً في نسخ بعض الأسطوانات التي لا ينفع معها طرق النسخ العادية، ولتوضيح ذلك أفترض معي أنك لديك أسطوانة أصلية من نظام Windows وتريد الاحتفاظ بنسخة احتياطية منها على أسطوانة أخرى فإذا تلفت النسخة الأصلية لأي سبب من الأسباب تكون هناك نسخة احتياطية لديك ، وكما تعلم أن أسطوانات نظام التشغيل Windows تحتوي بداخلها على ما يعرف بملف ال Boot Sector وهو الملف المسئول عن جعل الأسطوانة تلقائية الإقلاع Bootable فإنه يصبح ضرورياً أن تستخدم طريقة تحويل محتويات الأسطوانة إلى ملف Image وهذا ما سنعرفه في الخطوات التالية :

1. قم بوضع الأسطوانة المراد أخذ ملف Image منها وذلك في وحدة مشغل الاسطوانات، ثم أغلق باب المشغل وبداخله الأسطوانة وتوجه إلى النافذة الرئيسية لبرنامج Nero ومنها أختَر الخيار Copy CD كما شرحنا سابقاً.

2. ستظهر لك على الفور النافذة التالية :



3. قم باختيار وحدة الاسطوانات التي بداخلها الاسطوانة حالياً وذلك

من الخانة Source drive .



4. قم باختيار المسجل التصويري Image Recorder وذلك من الخانة

. Destination drive



5. اضغط مفتاح Copy بأسفل يمين نافذة البرنامج ليظهر لك

المستطيل الحوارى التالى :



6. قم بكتابة أسم مختار لملف ال Image في خانة File name وكذلك

قم بتحديد مكان حفظ ملف ال Image بالقرص الصلب


لديك ثم اضغط مفتاح Save كما بالشكل التالي :





7. أنتظر بضع دقائق حتى تنتهي عملية حفظ ملف ال Image بجهازك

ولا تقم بأي نشاط حتى لا تظهر لك رسائل الخطأ error .





8. بعد الانتهاء من عملية حفظ الملف بجهازك ستظهر لك رسالة تفيد بانتهاء العملية فأضغط  مفتاح OK لتعود لنافذة البرنامج .



9. اضغط  مفتاح Next ولاحظ فتح باب مشغل الاسطوانات وخروج الاسطوانة بعد أن تم الحصول منها على ملف الـ Image وحفظه بالقرص الصلب  لديك .
10. أذهب لمكان حفظ ملف الـ Image ولاحظ أن رمز الملف يأخذ الشكل التالي :





#### ملاحظات :

- الامتداد الناتج عن تحويل محتويات الاسطوانة إلى ملف Image هو .nrg. وهذا هو الامتداد الخاص بملف الـ Image الذي ينشئ بواسطة برنامج Nero .
- يمكنك إنشاء الملفات ذات الامتداد Iso . عن طريق برامج أخرى مختصة بذلك ومن أمثلتها Direct ISO و Winiso .

#### حرق ملف Image على أسطوانة فارغة

بعد أن تعلمنا كيفية إنشاء ملف Image بواسطة برنامج Nero 7 Premium علينا الآن أن نقوم بحرق هذا الملف على أسطوانة مدمجة فارغة وهذا ما سنعرفه في الخطوات التالية :

1. قم بتشغيل البرنامج ثم قم بالضغط  على الأيقونة  بأسفل نافذة البرنامج الرئيسية وذلك ليتم التبديل بين الوضع القياسي

Standard لخيارات البرنامج وبين وضع المهام المتقدمة الإضافية

. more advanced tasks



2. توجه إلى التبويب Backup ومنه اختر الخيار Burn Image to


. Disc

3. ستلاحظ ظهور مستطيل حوار Open كما بالشكل التالي :




4. قم بتحديد مكان ملف الـ Image المحفوظ مسبقاً بالقرص الصلب


ثم اضغط مفتاح Open ولاحظ ظهور النافذة التالية :




5. أضغط مفتاح Burn ليتم فتح باب وحدة ناسخة الاسطوانات CD R/W ومن ثم قم بوضع الاسطوانة الفارغة بها وأغلق باب الوحدة.



6. أنتظر حتى تكتمل عملية حرق ملف الـ Image على الاسطوانة الفارغة.



7. بعد اكتمال العملية بنجاح ستظهر لك رسالة تفيد بذلك كما بالشكل التالي :



8. اضغط مفتاح OK ولاحظ فتح باب وحدة ناسخة الاسطوانات وخروج الاسطوانة وستجد أن محتوياتها كما بالشكل التالي :



## ملاحظات :

- برنامج Nero 7 Premium يدعم الكثير من امتدادات الملفات التصويرية Image Files وذلك عند عملية الحرق أما عند عملية الإنشاء فيكون امتداد الملف الناتج .nrg فقط .
- الملفات التصويرية ذات الامتداد Iso . تكون لها قابلية للفتح على القرص الصلب واستخراج جميع محتوياتها بواسطة برنامج Winrar بعكس الملفات التصويرية ذات الامتداد .nrg الخاصة ببرنامج Nero إذ يلزم حرقها أولاً على اسطوانات فارغة ثم استخدام محتوياتها .

## إضافة البيانات على الأسطوانة العادية أكثر من مرة


عند حرق Burn الاسطوانة يتم كتابة البيانات على سطحها السفلى على شكل نقاط وخطوط حلزونية تمتد من حافة الاسطوانة إلى منتصفها، والمسافة بين هذه الخطوط تكون صغيرة جداً ويطلق على كل خط حلزوني كلمة Track وستجد أن كل خط Track يمكنه استيعاب حجم معين من البيانات، ويمكن لأحد الخطوط إذا لم يمتلئ بالبيانات أن يترك المساحة المتبقية به خالية وهذا يمكننا من الكتابة مرة أخرى على الاسطوانة وإضافة المزيد من الملفات إليها، أما إذا امتلأت جميع الخطوط بالبيانات أو تم حرق المساحات الفارغة في كل الخطوط فإنه سيتم إقفال الاسطوانة وعدم المقدرة على الكتابة عليها مرة أخرى .


ومن هنا نستطيع القول أننا يمكننا إضافة المزيد من الملفات إلى الاسطوانة التي تركت مساحات خالية بالـ Track ولم يتم إقفالها، وسنتعلم في الخطوات التالية كيفية القيام بإضافة الملفات إلى الاسطوانة العادية التي لم يتم إقفالها .

1. قم بتشغيل برنامج Nero 7 Premium بعد وضع الاسطوانة الخاصة بك في وحدة الـ CD R/W ثم توجه إلى التبويب Data ومنه اختر الخيار Make Data CD كما بالشكل التالي :





2. ستلاحظ ظهور الرسالة التالية :



3. أضغط  مفتاح OK ولاحظ ظهور ملفات الاسطوانة الحالية بلون

باهت بداخل النافذة التالية :





4. قم بإضافة البيانات إلى الاسطوانة عن طريق الضغط  على

المفتاح Add و بعد ذلك أضغط  فوق مفتاح Next لتظهر لك

النافذة التالية :








5. قم باختيار اسم جديد لهذه الاسطوانة وذلك عن طريق كتابته في خانة: Disc name ثم اضغط  على مفتاح Burn لتبدأ عملية حرق الاسطوانة .

6. في نهاية هذه العملية ستظهر لك رسالة الانتهاء كما هو معتمد .



7. اضغط  مفتاح OK لتعود إلى نافذة البرنامج كما بالشكل التالي :



8. كما ذكرنا من قبل، عليك الآن الضغط  على المفتاح **Next** ليتم إخراج الاسطوانة من وحدة الـ CD R/W وقد تم ما أردت .

#### ملاحظات :


- لا تنسى دائماً تفعيل الخيار: Allow files to be added later (multisession disc) حتى يتسنى لك الكتابة دوماً على الاسطوانة وإضافة الملفات كما تريد .
- عليك دائماً بحفظ الاسطوانات في مكان آمن بعيد عن الأتربة وأشعة الشمس .

## نسخ اسطوانات الـ DVD


تتشابه طريقة نسخ اسطوانات الـ DVD مع طريقة نسخ الاسطوانات العادية CD's وسنستعرض فيما يلي شرحاً للخطوات اللازمة لإنشاء أسطوانة من النوع DVD ذات السعة التخزينية الهائلة - تابع معي الخطوات التالية :

1. قم بتشغيل البرنامج الرئيسي Nero StartSmart ثم توجه إلى التبويب Backup ومنه اختر Burn Image to Disc كما تناولنا من قبل .

2. ستلاحظ ظهور النافذة التالية :



3. اختر الخيار الثاني Data DVD والموضح بالشكل السابق ثم لاحظ ظهور النافذة التالية :



4. قم بإضافة ما يحلو لك من الملفات كبيرة الحجم وذلك من خلال النافذة السابقة ثم أتبع باقي الخطوات التي تعلمتها في الفقرة الأولى من هذا الكتيب : (راجع : نسخ الملفات من القرص الصلب إلى الأسطوانة) .

#### ملاحظات :


- اسطوانات الـ DVD تختلف عن الاسطوانات العادية CD's في أنها تستوعب حجم أكبر من البيانات يصل إلى 4.7 جيجا بايت أو 8 جيجا بايت في بعض الأنواع .
- لا يمكن تشغيل اسطوانات الـ DVD بواسطة مشغلات الاسطوانات العادية CD Rom & CD R/W حيث أنها

غير قادرة على قراءة اسطوانات الـ DVD ذات السعة الكبيرة .


### إنشاء الأسطوانات الصوتية Audio CD's


هل فكرت يوماً أن تقوم بإنتاج اسطواناتك الصوتية بنفسك ؟ إذا كانت هذه الفكرة قد راوغت بالفعل فتعال معي لأعلمك كيفية تحقيقها وفق الخطوات التالية :


1. قم باستدعاء نافذة برنامج Nero 7 Premium كما تعلمت من قبل ثم قم باختيار التبويب Audio وستلاحظ ظهور بعض الخيارات الفرعية تحت منصة هذه التبويب كما بالشكل التالي :





2. تختص بعض الخيارات بالنافذة السابقة بأنواع مختلفة من الاسطوانات الصوتية فكما تعلم أن ملفات الصوت لها عدة امتدادات وأشهرها WAV & WMA & MP3 فيمكنك إنشاء وإنتاج اسطواناتك الصوتية وفق هذه الامتدادات، على العموم دعك من ذلك وأضغط على الفؤف فوق الخيار Make Audio CD لتظهر لك النافذة التالية :




3. قم بالضغط  فوق المفتاح Add بيمين النافذة السابقة وذلك لاختيار أحد الملفات الصوتية وإضافتها لنافذة تجهيز الاسطوانة - لاحظ ظهور النافذة التالية :




4. قم بالنقر  فوق العلامة  الخاصة بالخيار File types: ولاحظ ظهور قائمة بأنواع الملفات الصوتية التي يدعمها البرنامج .




5. قم باختيار الامتداد الذى تريده للملفات الصوتية من القائمة السابقة



ثم قم بإضافة الملفات الصوتية بالضغط  على المفتاح Add .




6. ستبدو لك نافذة البرنامج بعد إضافة الملفات الصوتية إليها كما


بالشكل التالى :



7. انقر  بمؤشر الماوس على أحد هذه الأناشيد (الملفات) لتحديده  
ثم قم بالضغط  على المفتاح Properties بيمين النافذة السابقة  
ولاحظ ظهور النافذة التالية :





8. قم بكتابة أسم النشيد في خانة Title (CD TEXT) وبعدها قم بكتابة  
أسم المنشد في خانة Artist (CD TEXT) .  
9. قم بتحديد فترة الصمت بالثانية قبل تشغيل هذا المقطع الصوتي  
وذلك عن طريق الخيار Pause .  
10. اضغط  مفتاح OK لتعود مرة أخرى إلى نافذة البرنامج .  
11. اضغط  مفتاح Play وذلك بعد تحديد أحد الملفات الصوتية من  
نافذة البرنامج وهذا الإجراء يفيدك في التأكد من أن هذا الملف  
المختار هو للنشيد الذي اخترته بالفعل .






12. ضع علامة ✓ أمام الخيار Normalize all audio files يمين نافذة البرنامج وذلك إذا رغبت في أن يقوم برنامج Nero 7 Premium بتوحيد مستوى الصوت Volume لكافة الملفات الصوتية المضافة إلى الاسطوانة ( هذا الخيار مفيد جداً إذا كان لديك مقاطع صوتية مسجلة من مصادر مختلفة ) .

13. بعد ضبط جميع الملفات الصوتية والاستعداد لعملية الحرق وإنشاء الاسطوانة الصوتية عليك بالضغط  على المفتاح Next لتظهر لك النافذة التالية :



14. قم بكتابة اسم للاسطوانة في خانة: Title (CD TEXT) ثم قم بكتابة


اسم المنشد وذلك في خانة: Artist (CD TEXT) .

15. اضغط  مفتاح Burn لتبدأ عملية حرق الملفات الصوتية على اسطوانة فارغة .

16. أنتظر بضع دقائق وبعدها ستظهر لك رسالة الانتهاء التالية :



17. سيتم فتح باب وحدة ناسخة الاسطوانات وخروج الاسطوانة الصوتية إليك وعند وضعها مرة أخرى بالمشغل ستفترض خاصية التشغيل التلقائي Autorun بنظام Windows برنامج تشغيل الصوتيات لكي يقوم بتشغيل هذه الاسطوانة .



#### ملاحظات :

- الاسطوانات الصوتية لا توفر إمكانية إعادة الكتابة عليها مرة أخرى .
- يمكنك تشغيل الاسطوانة الصوتية بواسطة أى برنامج مشغل للصوتيات يدعم صيغ الملفات التي تم إنشاء الاسطوانة وفق لها .

## حماية الأسطوانات الصوتية من النسخ الغير شرعى


إثناء قيامك بإنشاء الاسطوانة الصوتية يمكنك جعل هذه الاسطوانة محمية ضد النسخ الغير شرعى ويتم ذلك عن طريق تفعيل الخيار Protection من نافذة الخصائص Properties والتي تناولناها من قبل .




## دمج ملف الـ Boot مع أسطوانة Windows XP


ملف الـ Boot هو المسئول عن جعل أسطوانة نظام التشغيل Windows XP تلقائية الإقلاع Bootable وبدونه لن تستطيع الإقلاع من الأسطوانة لتثبيت نظام التشغيل، ولنفترض أنك لديك محتويات أسطوانة لنظام Windows XP وتريد أن تدمج معها ملف الـ Boot لتنتج فى النهاية أسطوانة قادرة على الإقلاع تلقائياً فكل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية :

1. قم بالحصول على ملف الـ Boot من ملفات الدعم الفنى لهذا الكتيب بموقع دار البراءة : [www.egyptbooks.net](http://www.egyptbooks.net) ومن ثم أحفظه بسطح المكتب مثلاً .


2. قم بتشغيل برنامج Nero 7 Premium ثم قم بالنقر  على منتصف حافة نافذة البرنامج اليسرى كما بالشكل التالى :




3. ستلاحظ ظهور امتداد لنافذة البرنامج جهة اليسار لتصبح كما بالشكل التالي :



4. اضغط على الخيار Nero Burning ROM بيسار النافذة السابقة ولاحظ ظهور النافذة التالية :



5. اضغط على الخيار (Boot) CD-ROM اليسار النافذة السابقة .
6. ستلاحظ ظهور الخيارات الخاصة بالخيار (Boot) CD-ROM بنافذة البرنامج في الجهة اليمين .
7. ضع المؤشر على الخيار Image file كما بالشكل التالي :



8. ستلاحظ ظهور بعض الخيارات الخاصة بالخيار Image file كما بالشكل التالي :


9. قم بضبط الخيارات السابقة لتصبح كما بالشكل التالي :

10. اضغط  مفتاح Browse وقم باختيار مسار ملف الـ Boot الذي


سبق وأن حفظناه بسطح المكتب .

11. اضغط  على مفتاح New بأسفل النافذة الحالية ولاحظ ظهور


**النافذة التالية :**




12. قم باختيار المجلد المحتوى على ملفات أسطوانة الـ Windows XP  
ومن ثم قم بتحديد جميع محتوياته بالجزء الأيمن بالنافذة السابقة .
13. قم بالسحب لجميع محتويات المجلد ومن ثم قم بالإفلات في الجزء  
الأيسر من النافذة السابقة - لاحظ الشكل التالي :



14. اضغط مفتاح Burn كما بالشكل التالي :




15. ستلاحظ ظهور النافذة التالية :




16. اضغط مفتاح Burn بأسفل النافذة السابقة .

17. قم بإدخال أسطوانة فارغة بمجرد إن يتم فتح باب المشغل بمعرفة البرنامج ثم بعد ذلك عليك بالانتظار قليلاً حتى ينتهي البرنامج من إنشاء الأسطوانة وأخبارك بنجاح العملية .








### مسح الاسطوانات القابلة للكتابة مرة أخرى

تتوافر بالأسواق أسطوانات تسمح بإعادة الكتابة عليها أكثر من مرة  
ويمكنك برنامج Nero 7 Premium من مسح جميع البيانات المسجلة على  
الأسطوانة في حالة الرغبة بذلك وتنفيذ ذلك عليك باتباع الخطوات التالية :


1. قم بتشغيل برنامج Nero 7 Premium .



2. توجه إلى التبويب الرئيسي Extras ومنه اختر الخيار Erase CD  
بعد وضع الاسطوانة القابلة للكتابة في وحدة ناسخة الاسطوانات  
CD R/W .
3. لاحظ ظهور النافذة التالية :




4. أضغط مفتاح Erase ليتم مسح محتويات الأسطوانة.



## المحتويات

3	مقدمة .....
3	تشغيل البرنامج .....
4	نسخ الملفات من القرص الصلب إلى الأسطوانة .....
10	نسخ الملفات من أسطوانة إلى أخرى .....
13	إنشاء ملف Image من محتويات أسطوانة وحفظه بجهازك .....
18	حرق ملف Image على أسطوانة فارغة .....
22	إضافة البيانات على الأسطوانة العادية أكثر من مرة .....
27	نسخ اسطوانات الـ DVD .....
29	إنشاء الاسطوانات الصوتية Audio CD's .....
35	حماية الاسطوانات الصوتية من النسخ الغير شرعى .....
35	دمج ملف الـ Boot مع أسطوانة Windows XP .....
41	مسح الاسطوانات القابلة للكتابة مرة أخرى .....



شبكة الكتب و البرامج المصرية

egyptbooks.net

الموقع الرسمي لدار البراء

يقدم الموقع العديد من الخدمات المجانية

#### الدعم الفني

إذا واجهتك أى مشكلة فنية توجه مباشرة إلى قسم الدعم الفني بموقعنا و أرسل لنا بطبيعة المشكلة و انتظر الرد على بريدك الإلكتروني

#### دليل المواقع

دليل مواقع بحثوى على آلاف مواقع الإنترنت ، هذا الدليل مصنف تصنيف دقيق لسهولة الوصول إلى المواقع المطلوبة.

#### مكتبة البرامج

مكتبة كبيرة تحتوى على مئات البرامج فى المجالات المختلفة ، هذه المكتبة مصنفة لسهولة الوصول إلى البرامج المطلوبة .

#### المنتدى

يحتوى المنتدى على أقسام عديدة منها : منتدى الكمبيوتر و الإنترنت ، منتدى الهالكز و الحماية ، منتدى الجرافيكس ... و العديد من الأقسام الأخرى .

#### القاموس

خدمة جديدة مجانية من دار البراء إلى قرائها .. قاموس فورى عربى - إنجليزى إنجليزى - عربى .

#### إصدارات الدار

يمكنك من خلال الموقع التعرف على كافة إصداراتنا من الكتب و البرامج ، كما يمكنك الاطلاع على بيانات تفصيلية عن كل كتاب ، و تحميل جزء منه مجاناً ، كذلك تحميل الفهرست الخاص بالكتاب . أما لتحميل مرفقات الكتاب من برامج و تمارين و ملفات الدعم فعليك البحث عن الكتاب و عرض التفاصيل الخاصة به ، ة ستجد روابط يمكنك منها تحميل الملفات المرفقة .



# تحدث



تعلم واكتشف  
**كل شيء عن**™  
مراجع تعليمية شاملة



رقم الإيداع  
2005/20695  
التقييم الدولي  
977-17-2768-0



المركز الرئيسي : 11 شارع د/ محمد نافت - محطة الرمل - الإسكندرية

تليفون وفاكس : 4838326 (03)(+2)

موبايل : 0101634294 (+2) - 0123357844 (+2)

Email: info@egyptbooks.net

URL: www.egyptbooks.net

جميع الحقوق محفوظة ©

2006 - 2007